

Format d'import / export d'écritures comptables Cador Dorac

L'import / export d'écritures au format Cador Dorac est réalisé à l'aide d'un fichier avec colonnes de largeur fixe.

Les formalités et conventions de ce fichier sont présentées ci-dessous.

Conventions

Pour un import dans Cador Dorac, le nom du fichier à importer doit respecter la syntaxe suivante :

C DDDDDDDDDDD IM

C : Code cabinet
DDDDDDDDDD : Code du dossier comptable (4 à 10 caractères)
IN : Code précisant qu'il s'agit du fichier interface comptables

Les colonnes de type numérique ne disposent pas de séparateur décimal et possèdent deux décimales. 15,58 sera par exemple écrit 00001558 pour une colonne de largeur 8.

Les zones numériques sont cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros.

Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées par des blanc à droite.

Les dates respectent le format aammjj

Format des enregistrements

Champ	Taille	Type	Commentaire
Type de ligne	1	Alphanumérique	1 début d'écriture 2 détail d'écritures 3 fin d'écritures seules les lignes commençant par 2 sont traitées
INT_JL	2	Numérique	Non utilisé
INT_DAT	6	Date	Date d'opération
INT_PIE	5	Alphanumérique	N° Pièce Si vide utilisation de INT_PIE2
INT_LIB	32	Alphanumérique	Libellé de l'écriture
INT_CPT	13	Alphanumérique	Type de compte suivi du n° de compte d'imputation Type de compte C, F ou G
INT_DC	1	Numérique	Code débit / crédit 0 = débit positif 1 = crédit positif 2 = débit négatif 3 = crédit négatif
INT_MT	12	Numérique	Montant
INT_ECH	6	Date	Date échéance
INT_REG	2	Numérique	Non utilisé

INT_LET	1	Alphanumérique	Non utilisé
INT_ANO	1	Numérique	Non utilisé (défaut : 0)
INT_ANC	12	Alphanumérique	Non utilisé
INT_INT	30	Alphanumérique	Intitulé du compte
INT_JAL	4	Alphanumérique	Code journal
INT_TJL	1	Alphanumérique	Type de journal « N » = à nouveau « A » = achats « V » = ventes « T » = trésorerie « O » = opérations diverses
INT_EIC	10	Alphanumérique	Non utilisé
INT_NLET	2	Alphanumérique	Non utilisé
INT_TRANS	1	Alphanumérique	Non utilisé
INT_DIV	12	Alphanumérique	Non utilisé
INT_DEVISE	1	Alphanumérique	E pour euros
INT_ANCIEN	4	Numérique	Non utilisé
INT_RAPDOR	6	Numérique	Non utilisé
INT_LP1	1	Alphanumérique	Non utilisé
INT_EICCCP	6	Alphanumérique	Non utilisé
INT_PIE2	8	Alphanumérique	N° pièce remplace Int_PIE si renseigné
INT_ANA1	5	Alphanumérique	Non utilisé
INT_ANA2	5	Alphanumérique	Non utilisé
INT_ANA3	5	Alphanumérique	Non utilisé
INT_LIBANA	64	Alphanumérique	Non utilisé
INT_REF	16	Alphanumérique	Non utilisé
INT_TVA	16	Alphanumérique	Non utilisé
INT_CPT_TRF	16	Alphanumérique	Non utilisé
INT_REF32	32	Alphanumérique	Non utilisé
INT_DAAID	10	Numérique	Non utilisé (défaut : 00000000)
INT_RESAZ	32	Alphanumérique	Non utilisé
INT_EXT	1	Alphanumérique	Non utilisé
INT_QTE	12	Numérique	Non utilisé (défaut : 000000000000)

INT_QTU	1	Alphanumérique	Non utilisé
INT_ECR_GED	32	Alphanumérique	Non utilisé
INT_LE_GED	32	Alphanumérique	Non utilisé